



Pré-requis Installation PIKAYA Version commerciale

Note

Emise le : 03/09/2010

Page 1 sur 1

La version commerciale de PIKAYA peut être installée sur une machine sur laquelle une version de démonstration existe déjà, ces deux versions sont indépendantes.

La version commerciale s'installe sur 1 ou plusieurs postes, le premier poste installé fait office de serveur de fichiers pour l'ensemble de l'installation (fichiers communs à tous les postes).

- Systèmes opératifs Windows XP Pro
Windows Vista 32 ou 64 bits
Windows 7 (Seven) 32 ou 64 bits
Windows 2003 Server
Windows 2008 Server 32 ou 64 Bits
(Nota : le contrôle des comptes utilisateurs devra être désactivé pour Windows Vista ou Seven)
- Ecran 1024 par 768 pixels minimum
- Mémoire vive Minimum requis par Microsoft selon système plus 1 Go
- Divers Connexion Internet requise
Un client de messagerie doit être opérationnel pour l'envoi des courriers électroniques (factures, commandes, résultats, etc.)
- Protocole de communication Réseau filaire TCP/IP reliant les postes et le serveur entre eux
Adresse IP V4 fixe pour le serveur
Répertoire fichiers partagé en contrôle total aux utilisateurs
Ports TCP/IP 6005, 6006, 6010 ouverts sur les postes et sur le serveur
- Sauvegarde Libre mais obligatoire pour la pérennité des données
- Espace disque 250 Mo par poste pour les programmes
1 Go pour les données sur le serveur

Dans certains cas il pourra s'avérer nécessaire de désactiver le pare-feu du poste le temps de l'installation.

Pour désactiver le contrôle des comptes utilisateurs :

- Sous Windows Seven : Dans panneau de configuration, système et sécurité, centre de maintenance :
 - Cliquer sur « Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur »
 - Positionner le curseur au minimum
- Sous Windows Vista : Dans panneau de configuration, centre de sécurité, comptes utilisateurs :
 - Cliquer sur « Activer ou désactiver le contrôle des comptes utilisateurs »
 - Décocher « Utiliser le contrôle des comptes utilisateurs... »

Dans les deux cas, redémarrer votre machine si nécessaire avant de poursuivre.